

Windows安装程序-必需的设置

本部分中的Windows操作系统设置对于确保Apollo Twin X和Apollo x4的最佳稳定性和性能是必需的。使用Apollo X Desktop界面之前，请遵循以下步骤。

为Thunderbolt配置Windows

禁用Windows通知声音

Avid Pro Tools-初始化Windows的AAX 64

将Windows WDM System Audio与Apollo X Desktop一起使用

为Thunderbolt配置Windows

要配置Windows以与UAD Thunderbolt设备一起使用，还需要执行其他步骤。有关详细信息，请参阅本文。

禁用Windows通知声音

Windows通知声音（例如出现警报窗口时的“叮”声）可能会干扰DAW音频。请按照以下步骤禁用所有警报通知声音。

1. 打开声音控制面板。可以通过右键单击Windows“开始”菜单并从上下文菜单中选择“控制面板”，然后在“控制面板”窗口中双击“声音”来访问“控制面板”>“声音”。
2. 单击“声音”控制面板窗口中的“声音”选项卡。显示Windows通知声音选项。
3. 单击“声音方案”下拉菜单以显示菜单项。
4. 从“声音方案”下拉菜单中选择“无声音”。
5. 单击“应用”按钮以激活新设置。

重要说明： 确保未选中“播放Windows启动声音”框。



Avid Pro Tools –初始化Windows的AAX 64

重要信息：要将Pro Tools 11或Pro Tools 12与Windows下的UAD AAX 64插件一起使用，需要执行以下步骤。每次安装UAD软件的更新版本时都必须执行该过程（一次用于UAD v9.6.1，一次用于将来的UAD版本，等等）。

注意：当运行Windows 10 May 2019更新（版本1903）或更高版本时，不需要这些步骤。

- 1.安装最新的UAD软件。安装后请确保重新启动计算机。
- 2.打开Pro Tools程序。启动期间会自动扫描UAD AAX 64插件。
3. Pro Tools显示一条消息，指示某些UAD AAX插件加载失败时，单击“否”。此消息可以安全地消除。
- 4.完成所有插件扫描后，关闭Pro Tools。现在，UAD AAX 64插件已正确初始化，可以在下次打开Pro Tools时使用。

注意：如果在初始插件扫描后未退出Pro Tools，则可能会出现Pro Tools AAE错误-14018，“无法找到硬件”和/或其他异常情况。